

Раздел 10. Установка на Astra Linux

10.1 Подготовка к работе.....	1
10.2 Установка Рабочего места QUIK	1
10.3 Запуск Рабочего места QUIK в ОС Astra Linux.....	2

Раздел описывает порядок запуска Рабочего места QUIK на ОС Astra Linux.

10.1 Подготовка к работе

- Операционная система Astra Linux версии 1.7.4.
- Рабочее место QUIK версии 11.4.0 или выше.
- Подключенные репозитории пакетов Astra Linux.
- WINE из репозитория Astra Linux.

10.2 Установка Рабочего места QUIK

1. Перед началом работы установите программу WINE для ОС Astra Linux следующей командой:

```
sudo apt install wine
```

С подробной информацией по установке WINE можно ознакомиться по ссылке:

<https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=27362502>

2. Установите пакет wine-gecko:

```
sudo apt install wine-gecko
```

3. Для проверки наличия необходимых для работы программы локалей выполните команду:

```
locale -a
```

Если результат выполнения команды не содержит строки ru_RU.utf8, выполните следующую последовательность команд:

```
#!/bin/sh
echo ru_RU.UTF-8 UTF-8 | sudo tee -a /etc/locale.gen
```



```
sudo locale-gen
```

10.3 Запуск Рабочего места QUIK в ОС Astra Linux

1. Подготовьте дистрибутив Рабочего места QUIK (полный комплект файлов) и скопируйте директорию с дистрибутивом на компьютер с ОС Astra Linux.
2. Если для авторизации на сервере используются файлы ключей, то в файле `crypto.cfg` путь к ключам должен быть указан следующим образом:

```
secring=.\secring.txk  
pubring=.\pubring.txk
```

Файлы ключей `secring.txk` и `pubring.txk` должны быть расположены в директории с Рабочим местом QUIK.

3. Запустите Рабочее место QUIK путем выполнения файла `start_info.sh` из дистрибутива Рабочего места QUIK. Перед первым запуском этого файла добавьте права на выполнение файла, для этого:

- Перейдите в директорию с Рабочим местом QUIK – используется команда `cd <путь к директории QUIK>`, например:

```
cd /home/user/quikfront
```

- Добавьте права на выполнение файла `start_info.sh`:

```
sudo chmod +x start_info.sh
```

4. После выполнения указанных действий запустите Рабочее место QUIK, выполнив файл `start_info.sh`.

